

Videolezioni Mastercom – settaggio Browser

Per usufruire in modo ottimale del sistema di video-lezioni MasterCom, devi settare opportunamente il software di navigazione (browser) che utilizzi, qualsiasi sia il dispositivo impiegato. Il settaggio riguarda due aspetti:

- a) la cancellazione della *memoria temporanea (cache)* del browser;
- b) la disattivazione delle *finestre a scomparsa (popup)*.


Le procedure sono differenti a seconda del dispositivo (PC, Tablet, smartphone) e del browser. Per quanto riguarda quest'ultimo, è assolutamente consigliabile *Chrome* negli ambienti *Windows* e *Android* (con *Windows* può andar bene anche *Mozilla Firefox*), *Safari* negli ambienti *macOS* e *iOS*.

Solamente DOPO aver impostato in modo adeguato il browser potrai accedere al *Quaderno Elettronico* di MasterCom con le tue credenziali e, successivamente, usufruire appieno della video-lezione.


Ricordati di leggere con cura le istruzioni di utilizzo del software MasterVideo.
Quando il tuo insegnante attiverà la video-lezione e potrai accedere alla piattaforma, è importante che tu acceda nella modalità con microfono attivo: NON ACCEDERE nella modalità ascoltatore, altrimenti non avrai accesso all'audio dell'incontro e incontrerai grosse difficoltà nella successiva riattivazione del microfono.

DISPOSITIVO: PC

1a. Ambiente Windows - browser Chrome




Clicca sui 3 pallini in alto a destra: comparirà un menu a tendina e dovrai scegliere la voce *Impostazioni*




a) Cancellazione della *memoria temporanea (cache)* del browser

Nella schermata successiva, con la barra di scorrimento sulla destra, scorri fino a individuare la scheda *Privacy e sicurezza* all'interno della quale la prima voce è *Cancellazione dei dati di navigazione*. Clicca sulla freccia a destra di tale voce




Comparirà un'ulteriore finestra in cui è evidente un pulsante azzurro *Cancella dati*: cliccalo




Una volta terminato il processo di refresh della memoria cache del browser, verrai riportato sulla schermata delle Impostazioni del browser.

b) Disattivazione delle *finestre a scomparsa (popup)*

Ancora nella scheda *Privacy e sicurezza*, scegliere la voce *Impostazioni sito* cliccando sulla freccia a destra. Nella finestra successiva, scorrere con il cursore sulla destra fino a individuare la voce *Popup e reindirizzamenti*, cliccando poi sulla freccia destra.




Scegli l'opzione *Bloccata*, torna poi via via alla schermata principale del browser *Chrome*, da cui accederai al *Quaderno Elettronico*.




Torna poi via via alla schermata principale del browser *Chrome*, da cui accederai al *Quaderno Elettronico*.

2a. Ambiente Windows - browser Mozilla Firefox

Avvia il browser




Clicca sulle 3 linee in alto a destra: comparirà un menu a tendina e dovrai scegliere la voce *Opzioni*




a) Cancellazione della *memoria temporanea (cache)* del browser


Sulla sinistra trovi la voce *Privacy e sicurezza*: clicca su di essa e scorri con il cursore sulla destra fino a individuare la voce *Cronologia*: c'è un pulsante, grigio, che riporta il comando *Cancella cronologia*.




Clicca sul pulsante e comparirà un'ulteriore finestra in cui è evidente una serie di caselline in cui inserire o disinserire delle spunte. Spunta certamente quella relativa alla voce *cache* e poi clicca sul pulsante *Cancella adesso*.



b) Disattivazione delle *finestre a scomparsa (popup)*



Rimanendo nella stessa scheda *Privacy e sicurezza* in cui hai appena sistemato il refresh della memoria temporanea, scorri fino a individuare la voce *Permessi*. Devi inserire la spunta nella casella a fianco della voce *Blocca le finestre pop-up*.



Torna poi via via alla schermata principale del browser *Firefox*, da cui accederai al *Quaderno Elettronico*.


DISPOSITIVO: PC

Ambiente MacOS - browser Safari

a) Cancellazione della *memoria temporanea (cache)* del browser

Per svuotare le cache in *Safari* per *Mac-OS X*, devi prima abilitare il menu *Sviluppo* in *Safari* dall'interno delle app *Preferenze*.


Per prima cosa, accedi a *Safari*, clicca successivamente dal menù la voce *Preferenze* e poi seleziona la voce *Avanzate*. Ora, spunta la voce *Mostra menu sviluppo nella barra del menu* e accedi al menu *Sviluppo*. Selezioniamo poi la voce *Vuota cache*: in questo modo la cache verrà completamente ripulita e si conserveranno solamente le informazioni riguardanti le password da te salvate e quelle inerenti alla cronologia.



b) Disattivazione delle *finestre a scomparsa (popup)*

Apri *Safari*, clicca successivamente dal menù la voce *Preferenze* e poi seleziona *Siti web*. Clicca sull'opzione *Finestre a scomparsa* nella colonna laterale.

A destra, in basso dal menu a tendina di *Quando visito altri siti web*, seleziona *Blocca e avvisa*. In questo modo, tutte le finestre pop-up verranno bloccate, e apparirà l'avviso nella barra degli indirizzi.




Torna poi via via alla schermata principale del browser *Safari*, da cui accederai al *Quaderno Elettronico*.

DISPOSITIVO: IPAD - IPHONE

Ambiente iOS - browser Safari


- a) Cancellazione della *memoria temporanea (cache)* del browser

Nel tuo dispositivo clicca sull'icona *Impostazioni* (un ingranaggio). Scorri la lista fino a trovare la voce *Safari*. Seleziona *Cancella dati siti web e cronologia*. Dal pop-up che si aprirà, seleziona *Cancella* per confermare.



Disattivazione delle *finestre a scomparsa (popup)*

Attraverso lo stesso percorso precedente, nella colonna di destra individua il comando *Blocco finestre a scomparsa* e disattivalo.



Torna poi via via alla schermata principale del browser *Safari*, da cui accederai al *Quaderno Elettronico*.

DISPOSITIVO: SMARTPHONE - TABLET

Ambiente Android

A seconda della versione di Android di cui è dotato il tuo dispositivo, le indicazioni possono essere leggermente differenti, ma la linea guida è unica.

- a) Cancellazione della *memoria temporanea (cache)* del browser

Accedi alle *Impostazioni* (un ingranaggio) del tuo smartphone/tablet *Android*. Tocca l'icona *App* per accedere alla gestione applicazioni. Seleziona l'app di cui vuoi cancellare la cache (forse *Chrome* non rientra nell'elenco predefinito e quindi devi cercarlo nell'ulteriore voce *App*). Tocca *Gestisci Archiviazione* o *Memoria* e, nella schermata successiva, il pulsante *Cancella cache* o *Svuota Cache*.

- b) Disattivazione delle *finestre a scomparsa (popup)*

Apri l'app *Chrome* sul telefono o tablet *Android*. Tocca i 3 puntini in alto a destra e, nella schermata successiva, tocca la voce *Impostazioni*. Scorri fino a individuare la voce *Impostazioni sito*: toccala e, nella schermata successiva, scorri fino a individuare l'opzione *Popup e reindirizzamenti*. Toccandola, impostala su *Blocca*.

Torna poi via via alla schermata principale del browser *Chrome*, da cui accederai al *Quaderno Elettronico*.